

Shirt "Maïke"

Modell 220-18

Grösse 36 - 48



SNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF öffnen und das Kontrollquadrat auf Seite 1 mit der Einstellung "Originalgrösse" auf DIN A4-Papier ausdrucken (nicht "Anpassung an Seitengrösse" anklicken!)
 2. Quadrat kontrollieren - ist es 10x10 cm, dann den ganzen Schnittbogen ausdrucken
 3. Alle Seiten gemäss Pfeilen aneinanderlegen und an den Begrenzungslinien Reihe für Reihe zusammenkleben, anschliessend die Reihen aneinanderkleben
 4. Die Körpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und die Schnittteile in entsprechender Grösse ausschneiden. (Die Übersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen)
- Wichtig:** Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

ZUTATEN

- 1,1–1,2 m Bambus- oder Baumwoll-Jersey, 145 cm breit
- Gewebeeinlage G 710 (Vlieseline)
- 0,7–0,9 m Ripsband mit Streifen
- 0,8–0,9 m Ripsband uni
- 2 Metall-Kordelenden
- 2 Ösen, Durchmesser 8 mm (Prym)

Optionales BERNINA Zubehör

- [Obertransportfuss 50](#)
- Overlocker
- Covermaschine

ZUSCHNITT

- 1 1 × Vorderteil im Stoffbruch
- 2 1 × Rückenteil im Stoffbruch
- 3 2 × Ärmel

Kragen 44,6/46,2/46,8/47,4/48/48,8/49,6 × 6 cm, fertige Breite 3 cm.

ANLEITUNG

1. Streifen-Ripsband mittig auf die Ärmel nähen. Ärmel mit der Covermaschine säumen.
2. Ärmelvorderkante mit der 4-Faden-Sicherheitsnaht der Overlockmaschine rechts auf rechts an das Vorderteil nähen, dabei treffen die Passzeichen aufeinander. Rückwärtige Naht des Ärmels an das Rückenteil nähen.
3. Kragen in der vorderen Mitte der Aussenseite 8 cm breit mit Gewebeeinlage bebügeln. Löcher im Abstand von je 3 cm zur vorderen Mitte stanzen, die Löcher zum Stabilisieren evtl. mit einem Gradstich umnähen. Ösen einarbeiten. Kragen zum Ring schliessen. Längskanten aufeinanderlegen und an das Shirt stecken, mit der Overlockmaschine einnähen, dabei im Bereich der Ösen den Höhenausgleich der Nähmaschine verwenden.
4. Fortlaufend Ärmel- und Seitennähte schliessen. Shirt am einfachsten mit der Covermaschine säumen, alternativ mit einer Zwillingnadel oder dem Super-Stretchstich der Nähmaschine.
5. Unifarbenes Ripsband durch die Ösen einziehen, Enden zweimal einschlagen, absteppen. Metall-Kordelenden über die Bandenden stecken und zudrücken bzw. das Metall mit Stoff abdecken und mit einem Hammerschlag einklemmen.



made to create **BERNINA**