

Short "Rieke"

Modèle 6221
Tailles 36 - 46



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage "taille originale" (ne pas cliquer sur "adapter à la dimension de la page"!).
2. Vérifier le carré qui est de 10x10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante (l'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron). **Important:** Toutes les données sont indiquées sans surplus (sauf mention contraire)!

TISSUS ET FOURNITURES

- 1,1 – 1,2 m de viscose imprimée «Veleidad azul» en 135 cm de large
- Chutes de tissu
- Garniture
- Fermeture à glissière (de couture) de 22 cm
- Machine à coudre BERNINA
- Surjeteuse BERNINA
- [Pied pour fermeture à glissière no. 35](#)

DÉCOUPE

- 1 2 x devant
- 2 2 x ceinture avant
- 3 2 x poche

- 4 2 x dos
- 5 2 x ceinture arrière

0,9 – 1,1 m de biais dans le tissu du dessus, 1 cm de large, largeur terminée 0,5 cm.

DIRECTIVES

1. Fermer les pinces. Fermer la couture latérale droite en haut et en bas de l'ouverture de poche, puis coudre un long point droit (point de bâti) sur l'ouverture de poche. Coudre, endroit sur endroit, la poche sur les surplus de la couture en laissant 1 cm libre en haut et en bas. Repasser la poche dans le devant et fermer. Découdre les points de bâti.
2. Fermer la couture de l'entrejambe et celle intérieure des jambes. Superposer, endroit sur endroit, le repère de pli (trait transversal en bas) et fermer 6 cm comme illustré. Poser le pli au milieu du devant et coudre sur le rebord supérieur.
3. Repasser la garniture sur la ceinture et bien laisser refroidir. Raccorder le devant et le dos de la ceinture sur le rebord supérieur et fermer la couture latérale droite. Replier le biais en longueur et repasser. Coudre le biais sur le rebord supérieur du short. Raccorder la ceinture extérieure sur le rebord supérieur.
4. Coudre la fermeture à glissière dans la couture latérale gauche. Fermer la couture latérale encore ouverte. Fixer les extrémités de la fermeture à glissière sur les surplus. Raccorder la ceinture sur la fermeture à glissière. Surfiler la ceinture intérieure avec la surjeteuse. Piquer sur l'endroit dans l'ombre de la couture. Ourler le short.

