

Tas "Nova"

Model 221-14

Afmeting 26×16×8 cm



PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 0,4 m kunstleer Rex, 140 cm breed
- Restje etnische stof (van een oud kussen, vloerkleed of rok)
- 0,2 m voeringstof
- Style-Vil (Vlieseline)
- Vliesofix (Vlieseline)
- 1 magneetsluiting, diameter 19 mm
- 2 ringen, 30 mm

OPTIONELE ACCESSOIRES

- [Boventransportvoet #50](#)
- Wondertape

KNIPPEN

- 1 1× buitenklep met achterpand
- 2 1× binnenklep
- 3 1× voorpand
- 4 1× bodem
- 5 2× zijdelen

Knip delen 1 en 4 ook uit de Style-Vil en Vliesofix, maar hier zonder naadtoeslagen. Doe dat afhankelijk van het materiaal ook voor de delen 3 en 5.

Voering 2× voorpand tot aan de voeringlijn. Knip deel 4 uit papier, plak het aan deel 5 en knip het geheel op de stofvouw 1× tot aan de voeringlijn (bij het zijdeel). Maak als je dat wilt een binnentas.

Draagbanden: 100×4 cm, afgewerkte breedte 2 cm.

WERKBESCHRIJVING

1. Strijk de Vliesofix op de Style-Vil. Trek de papieren laag eraf en strijk het op de patroondelen. Strijk een stuk Decovil of vaste vlieseline van circa 4×4 cm op de achterkant van de stof van de binnenklep en de voorkant volgens de markering voor de magneetsluiting. Bevestig de magneetsluiting in de binnenklep. Naai de buitenklep met de binnenklep tot aan het sterretje.
2. Naai de zijdelen aan de bodem, vouw de naadtoeslagen naar één kant en stik door. Bevestig de magneetsluiting op het voorpand. Zet de bodem met de goede kanten op elkaar volgens de markeringen vast aan het voor- en achterpand. Knip de naadtoeslag van de binnenklep tot de laatste steek in. Speld de naadtoeslagen aan de belegdelen van de zijdelen onder de binnenklep.



WERKBESCHRIJVING

3. Naai als je dat wilt van de voering een binnentas. Naai de voering en de tas aan elkaar. Naai de voering met de goede kanten op elkaar op het beleg van de binnenklep. Vouw alle belegdelen naar binnen. Stik de buitenrand van de klep en stik ca. 2,5 cm door op het achterpand.
4. Plak op de achterkant van de draagbanden een strook wondertape. Plak de beide lange randen stotend op de tape en stik de buitenranden breed door. Knip 2 stukken van elk 10 cm. Rijg in de korte stukken de ringen, neem de uiteinden mee en naai ze met de goede kanten op de tas. Vouw de bovenrand van de voering om, speld deze op de onderranden van de belegdelen en stik ze aan de goede kant door. Je kunt ook de rest van de bovenrand van de voering met de hand naaien. Rijg de lange stukken van de draagbanden door de ringen en naai ze vast.



made to create **BERNINA**