

Shorts „Romy“

Modell 222-28

Grösse 36-48



SCHNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF öffnen und das Kontrollquadrat auf Seite 1 mit der Einstellung „Originalgrösse“ auf DIN A4-Papier ausdrucken. (Nicht „Anpassung an Seitengrösse“ anklicken!)
2. Quadrat kontrollieren - ist es 10×10 cm, dann den ganzen Schnittbogen ausdrucken.
3. Alle Seiten gemäss Pfeilen aneinanderlegen und an den Begrenzungslinien Reihe für Reihe zusammenkleben, anschliessend die Reihen aneinanderkleben.
4. Die Körpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und die Schnittteile in entsprechender Grösse ausschneiden. (Die Übersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen.)
Wichtig: Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

ZUTATEN

- 0,7–0,9 m Viskose-Jersey, 150 cm breit
- Gewebeeinlage G 785 (Vlieseline)
- 0,7–1,0 m Gummiband, 2 cm breit

OPTIONALES BERNINA ZUBEHÖR

- Overlocker
- [Bandeinfasser für nicht vorgefaltete Bänder #88](#)
- [Bandeinfasserruss #95](#)

ZUSCHNITT

- 1 2× Vorderteil
- 2 1× Hüftpassé im Stoffbruch
- 3 2× Taschenbeutel
- 4 2× Rückenteil
- 5 1× Bund im Stoffbruch

Einfassstreifen: 130 bis 160×4 cm, fertige Breite 1 cm.

ANLEITUNG

1. Vlieseline auf die Tascheneingriffe bügeln, gut auskühlen lassen. Taschenbeutel rechts auf rechts an den Tascheneingriff nähen. Zugaben in den Taschenbeutel legen, schmal absteppen. Taschenbeutel nach innen wenden und fixieren. Mittellaht der Vorderteile schliessen. Hüftpassé mit den Markierungen unter die Tascheneingriffe und das Vorderteil stecken. Taschenbeutel schliessen, Oberkanten auf der Zugabe zusammennähen.
2. Seitennähte und Gesässnaht schliessen. Bund rechts auf rechts zum Ring schliessen, dabei auf der Bundinnenseite eine Öffnung für den Gummi lassen. Bund längs, links auf links, in den Bruch bügeln. Bund rechts auf rechts an die Hosenerkante nähen. Gummi in den Bund einziehen und zum Ring schliessen. Gummi an den Seiten und in der hinteren Mitte durch den Bund quer feststeppen oder alternativ längs absteppen.
3. Bandenfasser und Bandenfasserruss anbringen und die Hosensäume einfassen. Alternativ dazu die Einfassstreifen rechts auf rechts an die Hosensäume nähen. Lose Längskante nach innen legen und mit eingeschlagener Längskante anstecken, von rechts durchsteppen. Innere Beinnähte schliessen.

