

Bahnenrock „Diamond“ Modell 323-13 Grösse 36-48



SCHNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF öffnen und das Kontrollquadrat auf Seite 1 mit der Einstellung „Originalgrösse“ auf DIN A4-Papier ausdrucken. (Nicht „Anpassung an Seitengrösse“ anklicken!)
2. Quadrat kontrollieren - ist es 10×10 cm, dann den ganzen Schnittbogen ausdrucken.
3. Alle Seiten gemäss Pfeilen aneinanderlegen und an den Begrenzungslinien Reihe für Reihe zusammenkleben, anschliessend die Reihen aneinanderkleben.
4. Die Körpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und die Schnittteile in entsprechender Grösse ausschneiden. (Die Übersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen.)
Wichtig: Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

ZUTATEN

- 2,0 m Lyocell, 230 g/lfm., 145 cm breit
- 0,6–0,7 m Futterstoff, 145 cm breit
- Gewebeeinlage G 700 (Vlieseline)
- 1 Nahtreissverschluss, 22 cm
- [Reissverschlussfuss für nahtverdeckte Reissverschlüsse #35](#)
- Nahtband

ZUSCHNITT OBERSTOFF

- 1 1× mittleres Vorderteil im Stoffbruch
- 2 2× seitliches Vorderteil
- 3 1× vorderer Besatz im Stoffbruch
- 4 1× mittleres Rückenteil im Stoffbruch
- 5 2× seitliches Rückenteil
- 6 1× rückwärtiger Besatz im Stoffbruch

ZUSCHNITT FUTTER

- 7 1× Vorderteil im Stoffbruch
- 8 1× Rückenteil im Stoffbruch

ANLEITUNG

1. Gewebeeinlage auf die Besätze bügeln. Unter die linke Seitennaht im Bereich des Reissverschlusses Nahtband aufbügeln.
2. **Oberstoff:** Seitliche Vorderteile rechts auf rechts an das mittlere nähen, entsprechend auch die Rückenteile. Vorder- auf Rückenteil legen, rechte Seitennaht schliessen, linke Seitennaht unterhalb des Schlitzzeichens. Nähfuss #35 einsetzen und den Reissverschluss einnähen.
3. **Futter:** Besätze an das entsprechende Rockteil nähen. Die später links liegende Seitennaht zwischen den Schlitzzeichen, die andere oberhalb des unteren Schlitzzeichens schliessen. Besatz mit der Rockoberkante verstürzen, dabei an Anfang und Ende die Besatzschmal-kanten links auf links umschlagen, so dass noch etwa 1 cm Lücke zum Reissverschluss bleibt. Reissverschluss mit Zugabe links auf links darüberlegen. Schmalkante des Besatzes mit der Zugabe der Reissverschlusskante auf dem Reissverschluss verstürzen. Besatz vollends annähen, dabei oberhalb des Reissverschlusses quer durchnähen. Besatz nach innen wenden, Oberkante absteppen. Rock schmal säumen.

