

# Adventskalender

Und da waren es nur noch vier

Text und Fotos: BERNINA Schweiz

Sparen aber doch nicht ganz verzichten? Dieser «Light-Adventskalender» machts möglich. Angelehnt an den Adventskranz, dessen Kerzen jeden Sonntag immer zähliger werden, funktioniert auch dieser Adventskalender. Mit seinen vier «Törchen» perfekt für alle, die die Tradition schätzen, es aber ein wenig reduzierter angehen möchten. In den Taschen lassen sich wunderbar kompakte Aufmerksamkeiten stecken, die grosse Freude bereiten. Und für diejenigen, die doch nicht verzichten wollen, lässt sich der Adventskalender auch auf 24 Täschchen ausweiten.

## ARBEITSABLAUF

- 1 Schneide das Schnittmuster entsprechend zu.
- 2 Übertrage es auf die Stoffe und schneide alle benötigten Teile zu. Markiere die Faltung an den Taschen in der Nahtzugabe **A**.
- 3 Schneide für die Verzierungen der Tasche die Zahlen 1 und 4 und zwei Kreise (ø 9 cm) aus dem Kunstleder zu. Beklebe die Hinterseite mit Vliesofix.
- 4 Bügle die Falten an den zwei Taschenstreifen wie im Schnittmuster angeben. So entstehen die vier Taschen.
- 5 Schneide vier 15 × 15 cm grosse Stücke Vlieseline G740 zu und klebe diese mittig auf die Hinterseite jeder Tasche.
- 6 Markiere auf der Vorderseite jeder der vier Taschen die Mitte. Bügle die Kunstleder Kreise auf zwei der Taschen **B**.

## Kreisstickapparat

- 7 Montiere den Kreisstickapparat, die Nähfadengleiteinheit und den offenen Stickfuss #20 an der Nähmaschine. Fädle als Nadelfaden den Metallic-Faden ein und spule normalen Nähfaden auf die Unterfadenspule.
- 8 Wähle einen Zierstich an der Nähmaschine aus. Stelle den gewünschten Radius (9–10 cm) am Kreisstickapparat ein und positioniere die Mitte einer Tasche auf dem Dorn.
- 9 Nähe den Zierstich in langsamer Geschwindigkeit, damit der Goldfaden nicht reisst. Vergrössere/verkleinere bei den letzten ein bis zwei Zierstichen eventuell die Stichlänge, damit sich der Kreis schön schliesst **C**.
- 10 Wiederhole die Vorgehensweise für die zweite Tasche und bügle anschliessend die Kunstledernumern in die Mitte der Kreise.

## BSR

- 11 Schreibe mit einem Markierstift die Zahlen zwei und drei in die Mitte der Kreise (Schönschrift).
- 12 Montiere den BSR Fuss an der Nähmaschine und versenke den Transporteur. Stelle die Fadenspannung auf 2,5 ein, den Fusschendruck auf 0 und die Stichlänge auf 2,8. Falls kein BSR Fuss vorhanden ist, nähe

- mit einem normalen Stickfuss von Freihand. Versenke den Transporteur und probiere die Einstellungen erst aus. Passe sie allenfalls an.
- 13 Nähe langsam drei bis vier Mal der eingezeichneten Zahl entlang. Bewege beim Freihandnähen den Stoff in alle gewünschten Richtungen **D**.
- 14 Nähe das Futter der Tasche rechts auf rechts an die obere Längskante der Taschen. Steppe die Nahtzugabe schmalkantig fest. Bügle das Futter nach hinten und lege/bügle die Falten der Taschen wieder zurecht **E**.
- 15 Bügle an der anderen Längskante 1 cm Nahtzugabe nach innen und schneide das Futter bis zur Bügelkante zurück. Lege das Futter unter die Nahtzugabe **F**.
- 16 Stecke die unteren Taschen 5 cm vom Rand weg auf das Vorderteil vom Adventskalender. Die zweiten Taschen 3 cm über den unteren Rand.
- 17 Nähe die Unterseite der Taschen schmalkantig mit dem Dreifachgeradstich fest. Benutze den Höhenausgleich an den dicken Stellen der Falten.
- 18 Nähe alle Taschen senkrecht fest (links, rechts und mittig) **G**.
- 19 Nähe die Vorder- und Rückseite vom Adventskalender rechts auf rechts zusammen, lasse an der unteren Kante eine Wendeöffnung offen.
- 20 Wende den Adventskalender und bügle alle Kanten flach **H**.
- 21 Steppe den Adventskalender rundherum schmalkantig ab und schliesse so die Wendeöffnung.
- 22 Schneide einen 5 cm breiten Schrägstreifen zu und steppe die Längskanten füsschenbreit zusammen. Wende den Streifen und nähe ihn als Aufhängung an den Kalender.

## MATERIAL UND WERKZEUG

- BERNINA Nähmaschine
- BERNINA Offener Stickfuss #20
- BERNINA Kreisstickapparat #83
- BERNINA Stichregulator (BSR)
- BERNINA Nähfadengleiteinheit
- Canvas Baumwolle uni
- Baumwollstoff uni
- Musselin mit Goldpunkten
- Velours Kunstleder Reste uni
- Nähfäden in passenden Farben
- Mettler Metallic Goldfaden
- Vliesofix Reste
- Vlieseline G740
- Papier und Stift
- Handnähnadel
- Markierstift
- Wonder Clips / Stecknadeln
- Schere / Rollmesser
- Bügeleisen Bügelbrett
- Schnittmuster und Schritt-für-Schritt-Bilder «Adventskalender» als Download auf [manuell.ch](http://manuell.ch)



Hier gehts zum Schnittmuster und zu den Schritt-für-Schritt-Bildern «Adventskalender»

