

Installationsanleitung BERNINA Sticksoftware V5 SP3

Voraussetzungen zur Installation

- Ihr Computer wird mit **Windows® 7** oder **Windows Vista™ (64-Bit)** betrieben. **(Das Service Pack3 ist nicht für Windows® XP oder Windows Vista™ (32-Bit) geeignet)**
- Eine funktionierende BERNINA Sticksoftware V5 ist auf Ihrem Computer installiert.
- Alle Anwendungen sind geschlossen.
- Sie besitzen für Ihren Computer Administrationsrechte.

Vor dem Starten der Installation des Service Packs muss sichergestellt werden, dass der Sicherheitsschlüssel (Dongle) nicht in einem USB-Anschluss eingesteckt ist.

Schritt 1: Download Service Pack

Klicken Sie auf den Link:  [BERNINA Sticksoftware V5 Service Pack3 \(90118KB\)](#) um den Downloadprozess zu starten.


Schritt 2: Datei speichern

Ein Dialog Fenster wird geöffnet.
Klicken sie auf „**Speichern**“.




Ein „**Speichern unter**“ Fenster wird geöffnet. Wählen Sie einen Speicherort auf dem lokalen Computer.
(Beispiel: C:/BERNINA_Downloads).

Klicken Sie auf „**Speichern**“, damit die ZIP-Datei auf Ihren Computer heruntergeladen wird.




Schritt 3: Datei herunterladen



(Die Zeit zum herunterladen der Datei ist abhängig von der Bandbreite ihrer Internetverbindung). Deaktivieren Sie „Dialogfeld nach Beendigung des Downloads schliessen“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“


Klicken Sie bei der Sicherheitsmeldung auf **„Zulassen“**.



Schritt 4: Starten der Installation

Zum starten der Installation klicken Sie bitte auf die Datei:

BERNINA_V5.0x_SP3.exe.




Schritt 5: Benutzerkontensteuerung



Je nach Einstellung und Version ihres Windows® Betriebssystems wird eine Sicherheitsmeldung angezeigt. Um die Installation fortzusetzen klicken Sie auf die Schaltfläche „Fortsetzen“, „Ausführen“ oder „Ja“.

Schritt 6: Installation des Service Packs

Wählen Sie "**Next >**" zum Weiterfahren mit der Installation und Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.




Wählen Sie "**Install >**" zum Weiterfahren mit der Installation und Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.



Schritt 7: Installation fertig stellen


Klicken Sie auf die Schaltfläche "**Finish**", um den Computer neu zu starten.



Schritt 8: Computer neu starten


Nach dem Neustart des Computers, erscheint folgende Meldung:

Schliessen Sie den Sicherheitsschlüssel (Dongle) an einen USB-Anschluss und klicken Sie auf „OK“.



Der Sicherheitsschlüssel (Dongle) wird überprüft. Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“, um die Installation vom Service Pack 3 zu beenden.

Danach können Sie die BERNINA Sticksoftware V5 aufstarten.



Schritt 9: Kontrolle der Version

Nach dem Start der BERNINA Sticksoftware V5, können Sie unter „Hilfe – Info über...“ die Version Ihrer installierten Sticksoftware überprüfen. (V5.0X SP3)

