

## BERNINA ArtLink 6

### Installationsanleitung der Sticksoftware

#### System Voraussetzungen

PC Software für Microsoft Windows XP®\* / Windows Vista™\* / Windows® 7\*

<b>Prozessor</b>	Single Core 1 GHz oder höher (ev. Pentium III (800 MHz) oder höher)
<b>Arbeitsspeicher</b>	512 MB oder höher für Windows® XP . 1 GB oder höher für Windows Vista™ / Windows® 7.
<b>Freier Festplattenspeicher</b>	500 MB vor der Installation
<b>Grafikkarte min.</b>	Support für High Color (16-Bit) und hohe Auflösung (1024 x 768).
<b>Bildschirm</b>	15" oder grösser
<b>USB-Anschlüsse</b>	Verfügbarer USB-Anschluss für Datentransfer (Nähmaschine/USB-Memory Stick).
<b>Internet Browser, Maus</b>	

\* *Andere Betriebssysteme als die oben genannten werden nicht unterstützt.*

#### Anmerkung

Die Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt die Installation der BERNINA ArtLink V6 Sticksoftware auf einem Computer mit einem der Betriebssysteme: Windows® XP / Windows Vista™ oder Windows® 7.

Die verwendeten Dateinamen und Abbildungen können je nach installiertem Betriebssystem unterschiedlich sein. In dieser Installationsanleitung werden Bilder von Windows® 7 verwendet.

#### Voraussetzungen zur Installation der BERNINA ArtLink V6 Sticksoftware:

- Internet Verbindung zum herunterladen der Dateien.
- Alle Anwendungen sind geschlossen.
- Sie besitzen für Ihren Computer Administrationsrechte.
- Sicherheitswarnungen während der Installation, werden mit „**Ausführen**“ oder „**Fortsetzen**“ bestätigt.


## Installation:

### Schritt 1:

Klicken Sie auf den Link:  **Artlink6 (ZIP,137MB)** um den Downloadprozess zu starten.


### Schritt 2:

Ein Dialog Fenster wird geöffnet.  
Klicken sie auf „**Speichern**“.




### Schritt 3:

Ein „**Speichern unter**“ Fenster wird geöffnet. Wählen Sie einen Speicherort auf dem lokalen Computer. (**Beispiel: C:/BERNINA Downloads**).




Klicken Sie auf „**Speichern**“, damit die ZIP-Datei auf Ihren Computer heruntergeladen wird.




**(Die Zeit zum Herunterladen der Datei ist abhängig von der Bandbreite ihrer Internetverbindung).**  
Deaktivieren Sie „**Dialogfeld nach Beendigung des Downloads schliessen**“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „**Öffnen**“.

**Schritt 4:**

Klicken Sie bei der Sicherheitsmeldung auf **"Zulassen"**

**Schritt 5:**


Zum Starten der Installation klicken Sie bitte auf die Datei: **"BERNINAArtLinkSetup.exe"**.

**Schritt 6:**

Je nach Einstellung und Version ihres Windows® Betriebssystems wird eine Sicherheitsmeldung angezeigt. Um die Installation fortzusetzen klicken Sie auf die Schaltfläche **„Ja“**, **„Fortsetzen“** oder **„Ausführen“**.

**Schritt 7:**

Wählen Sie **"Weiter >"** zum Fortsetzen der Installation und Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

**Schritt 8:**

Die Lizenzvereinbarung muss akzeptiert werden, damit die Softwareinstallation fortgesetzt werden kann.

Markieren Sie:


I accept the terms of the license agreement

und klicken Sie auf "**Next >**". Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.





### Schritt 9

Markieren Sie „**Extra Languages**“, um die Applikationssprache „**Deutsch**“ zu installieren. Wählen Sie "**Next >**" zum Fortsetzen der Installation und Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.




### Schritt 10:

Wählen Sie "**Next >**" zum Fortsetzen der Installation und Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.



## Schritt 11

Bei Windows 7 muss folgende Fehlermeldung mit „**Abbrechen**“ bestätigt werden. Windows 7 verwendet nicht mehr ActiveSync. Neu wird das Mobile Device Center von Microsoft eingesetzt.



## Schritt 12

Nach erfolgreicher Installation werden Sie aufgefordert den Computer neu zu starten.



## Schritt 13

Starten Sie die BERNINA ArtLink V6 Software über die Verknüpfung „**BERNINA ArtLink**“, welche auf Ihrem Desktop angelegt wurde.

